

ACCÈS AU MEDIUM, COUCHE MAC

C. Pham

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Département Informatique

<http://www.univ-pau.fr/~cpham>


Congduc.Pham@univ-pau.fr



Copyright

- Copyright © 1998-2007 Congduc Pham; all rights reserved
- Les documents ci-dessous sont soumis aux droits d'auteur et ne sont pas dans le domaine public. Leur reproduction est cependant autorisée à condition de respecter les conditions suivantes :
 - Si ce document est reproduit pour les besoins personnels du reproducteur, toute forme de reproduction (totale ou partielle) est autorisée à la condition de citer l'auteur.
 - Si ce document est reproduit dans le but d'être distribué à des tierces personnes il devra être reproduit dans son intégralité sans aucune modification. Cette notice de copyright devra donc être présente. De plus, il ne devra pas être vendu.
 - Cependant, dans le seul cas d'un enseignement gratuit, une participation aux frais de reproduction pourra être demandée, mais elle ne pourra être supérieure au prix du papier et de l'encre composant le document
- Toute reproduction sortant du cadre précisé ci-dessus est interdite sans accord préalable écrit de l'auteur.

Topologie




Méthodes d'accès : Types

- Accès au médium équitable entre toutes les stations
- Commande distribuée (sauf exception...)
 - Le médium est une ressource critique partagée sur laquelle (en général) une seule station peut émettre à un instant donné.
 - sous-couche MAC (Medium Access Control) de la couche 2/OSI
- 3 types de méthode d'accès au médium
 - déterministe : AMRT, "Conteneur", Jeton
 - des mécanismes de coopération ou de préallocation permettent de déterminer la station qui a le droit d'émettre
 - à compétition : CSMA/CD ou CSMA/CA
 - Accès multiples
 - Chaque station essaie de prendre le contrôle du réseau, sans liaison avec les autres stations
 - mixte : CSMA/DCR
 - Début en compétition puis résolution déterministe

Accès déterministe 1 : AMRT

- AMRT : accès multiple à répartition dans le temps
 - TDMA : Time Division Method Acces
 - Découpage du temps en périodes égales (en général) attribuées cycliquement aux stations
 - tranche de temps de quelques millisecondes, pas forcément utilisée




- Conteneur (slot, insertion de registre)
 - Un conteneur de taille finie circule sur le réseau. Un bit d'en-tête indique son occupation. S'il est vide une station peut le remplir au vol. La station destinatrice le vide. Il faut gérer les trames pour garantir l'équité
 - Prise active . Utilisé sur réseau DQDB (8802.6) : Cellule de 53 (48+5) octets



Accès déterministe 2 : Jeton adressé

- Jeton : méthode déterministe de base
- Droit d'émettre des données, durant une période bornée, est lié à la possession d'un jeton
 - Quand une station a terminé une émission ou épuisé son délai, elle cède le jeton à la suivante.
 - On constitue ainsi un anneau logique.



- Perte de rendement réduite au transfert et traitement des jetons




- Difficulté: perte d'un jeton
 - Par la station qui doit le recevoir
 - par la station qui le détient

Accès déterministe 3 : Jeton priorisé

- Utilisé sur anneau à jeton (ISO 8802.5 TokenRing IBM)
 - Le jeton n'est plus adressé à une autre station mais émis avec un niveau de priorité et capté par une station de priorité supérieure ou égale
 - Plus de perte de temps par station inactive ou perte de jeton par station destinataire
 - Problème de perte par station qui détient le jeton subsiste
- Prise actives . Modification au vol du niveau de priorité demandée et transformation "au vol" d'une trame de jeton en trame de données


Fonctionnement



Token Ring, le moniteur

- Une station est désignée comme étant le moniteur, elle
 - surveille le jeton (si anneau inactif) et les trames (bit M),
 - surveille les priorités (panne de station ayant fixé une priorité haute),
 - fixe la taille minimale de l'anneau (registre à décalage de 24 bits).
- Surveillance effectuée par le moniteur
 - le moniteur émet une trame AMP (Active Monitor Present) $A=C=0$
 - la 1ère station note l'adresse du moniteur comme station en aval puis
 - transmet la trame en mettant les bits A et C à 1
 - transmet une trame SMP (Standby Monitor Present) à la station suivante
 - les autres stations sont informées de la présence du moniteur par les bits AC à 1 et apprennent l'adresse du précédent avec les trames SMP
- Election du moniteur
 - une station ne recevant pas de trame AMP pendant un certain temps émet une trame Claim Token
 - une station recevant un Claim Token le réémet si l'adresse de l'émetteur est plus grande que la sienne, sinon elle émet un Claim Token
 - au final, la station ayant la plus grande adresse MAC devient le moniteur

Organigramme du moniteur



indique la présence du moniteur

le jeton a été perdu

tout va bien

tout va bien

trame ayant fait plus d'un tour


source L. Toutain

Protocoles à accès multiples

- ALOHA
- Carrier Sense Multiple Access Protocols
- Collision-Free Protocols
- Limited-Contention Protocols
- Wireless LAN Protocols


Pure ALOHA (Hawaii, 1970)

- En ALOHA pure, les trames sont envoyées à n'importe quel moment!
- Débit max: 18.4%




Pure ALOHA (2)

Période vulnérable pour la trame grisée.



Slotted Aloha


- time is divided into equal size slots (= pkt trans. time)
- node with new arriving pkt: transmit at beginning of next slot
- if collision: retransmit pkt in future slots with probability p , until successful.
- Maximum throughput: 37%



Success (S), Collision (C), Empty (E) slots

ALOHA performance

Throughput versus offered traffic for ALOHA systems.



CSMA/CD


- CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Acces / Collision Detection
- Utilisé sur toute topologie, surtout Bus (OSI 8802.3 Ethernet)
- Principe:
 - Chaque station teste le signal ("porteuse") sur le support et essaie de détecter un silence de durée supérieure à t
 - Après ce "silence" elle peut émettre une trame de données de taille bornée
 - Si plusieurs stations émettent simultanément : Collision. Elle est détectés par analyse du signal, puis renforcée avant de suspendre l'émission
 - Celle-ci est reprise après un temps aléatoire, pris dans un intervalle dont la durée croît avec le nombre k de collisions non résolues

Méthode d'accès mixte : CSMA/DCR

- Méthodes mixtes : CSMA/DCR Determinist Collision Resolution
 - Travaux de Le Lann à l'INRIA . (Appliqués à réseau Factor)
 - Normalisation dans le cadre 8802.3
- Obtenir : un temps d'accès borné et un temps moyen le plus faible possible
 - Démarrer avec une méthode à compétition : CSMA/CD
 - Après quelques ré-essai sur collision : passer à une méthode déterministe
 - éventuellement, cas de base, détecter des collisions et résoudre de manière déterministe par exemple priorité à la station de plus faible numéro
- Si réseau très peu chargé (le plus souvent) proche de CSMA/CD
- Si réseau très chargé : proche de jeton

Ethernet (DIX)




- Proposé par Digital, Intel et Xerox (DIX)
- Normalisé par IEEE: IEEE 802.3
- Supports: paire torsadée, fibre optique, coax
- Méthode d'accès au support: compétition (CSMA/CD)
- Débits:
 - 2Mbits/s, 10Mbits/s
 - Evolution: 100Mbits/s, 1Gbits/s, 10Gbits/s
- Buts énoncés dans le document DIX
 - simple
 - pas de priorités
 - ne peut pas faire taire son voisin
 - débit à 10 Mbits/s



source L. Toutain



Ethernet, les équipements

10 BASE 5 (*THICK ETHERNET*)





source L. Toutain

Exemple de topologie en bus




Auteur: C. Pha

Ethernet, les équipements plus récents



Auteur: C. Pham, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)


Topologie en étoile



source L. Toutain


Auteur: C. Pham, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

En pratique...



Spaghetti

source Gamble




Auteur: C. Pham, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

Ethernet, principes


- Sur le câble circulent des trames
- A un instant donné, une seule trame circule sur le câble
 - pas de multiplexage,
 - pas de full-duplex.
- Une trame émise par un équipement est reçue par tous récepteurs
- Une trame contient l'adresse de l'émetteur et du récepteur
- Les trames sont filtrées au niveau des récepteurs

- La gestion des transmissions suit l'algorithme du CSMA/CD
 - Gestion des collisions
- Ethernet est un réseau
 - À accès compétitif
 - probabiliste
 - sans chef d'orchestre
 - Égalitaire (normalement)


Principe de transmission sur Ethernet



Ethernet, un accès à compétition




Collisions (1)



Si A et B transmettent en même temps, il y a collisions!!

source L. Toutain


Collisions (2)



Résolution des collisions: CSMA/CD

- Collision: chacun abandonne la transmission
- Attente aléatoire avant de retransmettre

Détection de collision
(algorithme de réémission temporisée)




Les contraintes du CSMA/CD

- la durée d'émission doit être d'au moins deux fois la durée de propagation du signal
 - si la trame est trop courte, il faut rajouter des bits de bourrage
 - la trame minimale étant de 64 octets, la durée minimale d'émission est de 51.2 us
 - pour un câblage 10Base5 (10Mbits/s coaxial)
 - des segments de 500 mètres maximum
 - traversée de 4 répéteurs maximum

- en cas de collision détectée par l'émetteur
 - renforce la collision par l'envoi de 4 octets (jam)
 - interrompt la transmission
 - la station attend $r \cdot 51.2$ us ($r \cdot \text{slot time}$) avec r entier entre 0 et 2^k , $k = \min(n, 10)$ et n est le nombre de retransmission déjà effectuées
 - si $n > 15$, erreur.

Performances du CSMA/CD




Auteur: C. Pham, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

Dans quel cas utilise t-on le CSMA/CD?


- topologie en bus
- émulation d'un bus avec un hub
- **Le CSMA/CD n'est pas utilisé dans le cas d'un commutateur**
 - on-the-fly, store & forward
 - contrôle de flux

Segment partagé Avant



Tout le trafic visible sur chaque segment de réseau

Commutateur LAN Après







Multiples voies de trafic dans le commutateur


Utilisation idéale d'un commutateur

On peut parler de micro-segmentation

Le commutateur: cœur du réseau Ethernet




Architecture d'un commutateur




A quoi ressemble un commutateur?

- Marques courantes: 3COM, CISCO, HP, LINKSYS, DLINK



Exemple de réseau Ethernet « standard »

- Interconnection de différents segment/réseaux



Auteur: C. Pham, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

Les protocoles d'accès au support dans les réseaux sans-fils

